

Tirez à angle droit les lignes AF et A 3.

De A à B, 9 1/4 pouces.

De B à C, 3 1/4 pouce.

De A à D, 17 pouces.

De A à E, 18 3/4 pouces.

De A à F, 38 pouces.

Aux points B, C, D, E et F, menez des perpendiculaires à AF.

De B à J, 18 1/2 pouces.

De J à K, 2 pouces.

De K à L, 1 1/2 pouce.

Au point L, abaissez la perpendiculaire.

M est à mi-chemin entre B et J.

De M à N, 3 1/2 pouces.

Abaissez la perpendiculaire NQ.

Appliquez la mesure d'omoplate, 12 3/4 pouces, de B à N, et élevez les perpendiculaires.

V est à mi-distance entre B et N.

Au point W, élevez la perpendiculaire.

De C à X, 1 1/4 de la poitrine.

Menez la perpendiculaire WZ.

De Y à Z, 1 1/2 pouce.

De Y à 8, 1 1/8 pouce.

De Z à J, 5 1/8 pouce.

De A à 3, 1 1/8 de la poitrine, plus 3/4 pce.

De 3 à 4, 5 1/8 pouce.

Tirez la ligne 3-T.

De D à G, 1 1/2 pouce, soit 1 1/8 de pouce pour chaque pouce dont la ceinture est plus petite que la poitrine.

Tirez la ligne XG et abaissez la perpendiculaire.

De H à 5, 1 1/8 de la poitrine, plus 1/4 pce.

Au point 5, abaissez la perpendiculaire et formez le dos.

De 6 à 7, 1 1/4 pouce. Au point 7, abaissez la perpendiculaire.

21 est à 5 1/8 pouce au-dessous de la ligne de ceinture de façon.

9 est à mi-distance entre 7 et Q.

Tirez la ligne M-9.

Formez le côté du corps en le réduisant de 1 1/4 pouce au point 8 et d'autant à la ligne de la mesure de poitrine.

De N à O, 1 1/4 pouce.

P est à mi-distance entre N et K.

De J à R, 1 1/2 de la ceinture.

S est à mi-distance entre Q et R.

Tirez la ligne SPT.

Appliquez la première mesure d'épaule, 12 1/4 pouces, de A à 4 et de O à T.

Appliquez la deuxième mesure d'épaule, 17 1/2 pouces, de B à 27 et de O à 11.

Tirez la ligne T-11-12.

De T à 12, 1 1/4 pouce de moins que de 4 à T.

Formez l'épaule et l'entournure du bras. Menez la perpendiculaire T-14, 1 1/6 de la poitrine.

Tirez une ligne s'arrondissant, de 14 à L.

De 14 à 1, 1 1/6 de la poitrine, plus 1/4 pce.

De T à N, 3 1/2 de la poitrine.

Tirez la ligne N-15 et formez la gorge.

De R à 18, 2 1/8 pouces.

Appliquez la mesure de la taille, 16 1/2 pouces, de 9 à 7, de 6 à G et de 18 à 19.

Tirez la ligne M-10 et formez le côté du devant.

De 21 à 19, décrivez une courbe ayant son centre situé à un point à 3 1/4 de pouce en arrière de T.

Tirez une ligne de 19 au côté du devant.

De L à 16, 1 1/4 pouce.

De R à 17, même distance.

Formez le bord du devant.

Les basques

Abaissez la perpendiculaire 7-22, 9 pces.

De 22 à 23, 1 1/2 pouce.

Collet

De T à 13, 1 1/4 pouce.


Tirez une ligne de la première boutonnière qui se trouve au point 17, en passant par 13 et 29.

De 13 à 29, même distance que de A à 4.

De 29 à 28, 1 1/4 pouce.

De 29 à 30, 1 3/4 pouce.

Finissez le collet tel qu'indiqué.



Tirez la ligne 21-22-23.

Le point 2 est à 5 1/8 de pouce au-dessus de la ligne de ceinture de façon.

Formez le dessus des basques du point 21, en passant par le point 2 et en réduisant de 1 1/4 pouce au point 19.

De 21 à 24, 1 1/4 de pouce de plus que de H à F.

De 19 à 25, même distance que de 21 à 24. Finissez les basques, tel que représenté en réduisant de 3/4 de pouce au point 23.

Quand la saison des chaleurs arrive, veillez à ce que votre magasin soit toujours bien aéré. Un magasin rempli des odeurs répandues par des aliments de toute espèce, n'est pas aussi attrayant que celui où l'air est pur et frais.

* * *

La confiance des consommateurs est la clef du succès de tout commerçant et de tout manufacturier, depuis le vendeur de peaux jusqu'aux plus grandes compagnies industrielles.