Le trèfle vert peu tère donné comme fourrage vert. Cela demande plus de main-d'oeuvre mais évite du gaspillage. On peut dire que 4 ou 5 lbs de trèfle coupé et donné en vert remplacent une livre de grain.

Les pois, la navette, la lentille et même les *navets hâtifs* peuvent être utilisés de la même façon que le trèfle.

Tous ces fourrages, sauf les navets, sont très riches en matières azotées. l'élément formateur de chair. Pour équilibrer la ration, il est avantageux de les employer avec des grains ou des moulées riches en matières hydrocarbonées (orge, blé-d'Inde, etc).

Il faut dire la même chose du *lait écrémé*. A propos de ce précieux sous-produit, il est bon de rappeler deux autres règles importantes :

1° *L'animal profite d'autant mieux du lait écrémé qu'il est plus jeune*. L'éleveur qui disposerait d'une quantité limitée de lait écrémé devrait en réserver la meilleure partie pour les porcelets après le sevrage.

2° *Le lait écrémé a d'autant plus de valeur qu'il est donné en quantité modérée à chaque animal et proportionnellement à la ration de grain*.

Le professeur Henry résume ainsi les résultats de 19 expériences d'alimentation qu'il a conduites à la station du Wisconsin.

Quand on donne avec 1 lb de farine : 100 lbs de farine sont remplacées par :

1 à 3 lbs de lait écrémé	327 lbs de lait écrémé
3 à 5 lbs de lait écrémé	445 lbs de lait écrémé
5 à 7 lbs de lait écrémé	574 lbs de lait écrémé
7 à 9 lbs de lait écrémé	552 lbs de lait écrémé

On voit bien nettement qu'on tirera le meilleur parti possible du lait écrémé en n'en donnant pas plus de 3 lbs pour chaque livre de grain.

Les expériences de Monsieur Grisdale, aux fermes expérimentales indiquent qu'il est préférable — en général — de ne pas donner plus de 5 lbs de lait écrémé par jour à un porc de plus de 100 lbs :

Lait écrémé par jour et par animal : Quantité de lait écrémé nécessaire pour remplacer 100 lbs de grain :

2 lbs	183 lbs
3 lbs	323 lbs
5 lbs 4	538 lbs
15 lbs 7	734 lbs
17 lbs 1	882 lbs

Lorsque le lait écrémé est employé d'une façon raisonnable, on peut dire qu'il n'en faut pas 6 lbs pour remplacer 1 lb de grain.

L'industrie beurrière organisée et privée dans la Province de Québec laisse, comme sous-produit, une quantité considérable de lait écrémé. On a estimé cette quantité à 1,000,000,000 de lbs. Elle correspondrait, si ces chiffres sont exacts, à 167 millions de lbs de moulée ou de grain. Il y a là, une masse énorme de nourriture qu'en ce temps de crise, il faut utiliser avec soin.