

plément de dessiccation qu'ils doivent subir : il est important de l'engranger méthodiquement. Voici les règles générales qui devront être observées à cet égard. Les granges ou fenils seront aérés autant que possible,—rien ne gâtant plus le foin que le contact avec un air stagnant qu'il charge de gaz méphitiques. S'il n'est pas soumis à l'action successive de plusieurs courants d'airs, s'il conserve sans pouvoir s'en débarrasser la moindre humidité, il s'échauffe, fermente, devient une nourriture malfaisante et repoussée, et peut, ainsi que cela s'est très souvent vu, provoquer sa propre combustion et celle du bâtiment qui le renferme et qui, dans notre pays, est généralement fait de bois.

Des *fenêtres* (ce mot ne dirait-il pas la chose, par hasard ?) établies dans des directions opposées ; des lucarnes établissant des courants perpétuels, telles sont les indications premières que doivent réunir les fenils et les magasins à fourrages. On y tassera donc jamais le foin, de manière à intercepter tout contact entre l'air et son intérieur.—Plusieurs agronomes, au contraire, conseillent d'établir après chaque couche de foin de trois pieds de hauteur, un lit de fagots qui permette à l'air de circuler entre elles, et prescrivent même de commencer l'établissement de ces lits sur le sol même.

Le Bottelage, comme il est exécuté au Canada et en Amérique, c'est-à-dire au moyen d'une presse et pour former des balles quarrées pesant un quintal, ne doit être opéré que sur des foin bien faits et bien secs. Botteler plus tôt, c'est s'exposer à voir moisir et pourrir l'intérieur des bottes. Bottelé en petite quantité, c'est-à-dire en bottes usuelles de quinze livres environ, est au contraire une bonne mesure, parceque ces bottes, tassées l'une sur l'autre, ne sont jamais absolument en contact entre elles et permettent à l'air de passer dans les espaces libres qu'elles laissent et de s'y renouveler, ce qui est un bon moyen de conservation.

Les liens ne doivent pas dans ce cas être trop serrés, afin que le bien opéré à l'extérieur de la botte ne le soit pas au détriment de son intérieur.

NAGE.

des foin dé-
riser le com-

le nom
d'ondins
chée, les
des meu-
ir même,
plusieurs
nes faites
meulons.
tervalles,
etc., et là

résultats
si l'herbe
la chaleur
en partie

nlève aux
ut évaluer
complètes
foin. Ce
e les foin
il et ces 35
, et de gaz
ile et bien
ix mois en-
: il est alors
le ; c'est le
lequel plus
l en se cou-
yxie. C'est
ontanément
; désastreux.
er ces morts,