vance et proportionnée, tel que je l'ai dit déjà, à la quantité de plants que l'on veut obtenir.

te

ge

de

Dans tous les cas, on proportionne les dimensions de la couche d'après celles du cadre qui da doit toujours être préparé d'avance ainsi que le te châssis qui doit le recouvrir. Ces dimensions du fre lit de la couche doivent toujours excéder celles un du coffre en longueur et en largeur d'au moins 12 vr à 15 pouces, ce qui fera qu'une fois le coffre as-tch sujetti au centre de la couche, celle-ci dépassera le coffre sur toutes ses faces extérieures de 6 à 8 do pouces.

Dès que les lits de la couche ont atteint la me hauteur voulue, on recouvre cette dernière de 6 à 8 pouces de bonne terre légère, sablonneuse, rec riche, bien ameublie et débarrassée de toutes de mauvaises herbes; on fixe solidement le coffre ac sur la couche, en lui donnant une élévation plus la forte à son côté nord, de manière à donner au châssis qui doit le recouvrir une inclinaison au co soleil du midi. Aussitôt que le châssis est mis va en place, on le recouvre de paillassons ou de U vieux tapis; puis après 5 à 6 jours lorsque la pe couche a jeté son feu, on opère le semis de la qu graine.—La graine de tabac prend beaucoup de me