

PALETOT BOX

Le paletot box a une bonne apparence, quand il est fait en l'ain noir [voir les figs. 689 et 690]. Il tombe avec une bonne ampleur à partir des épaules jusqu'en bas et a une longueur de 46 pouces, pour un homme de stature moyenne, 7 pieds, 8 pouces. Les épaules ont une largeur et un fini naturels. La gorge

sont finies par une manchette retournée de 23-4 pouces.

Les mesures sont les suivantes:

Mesure à l'aisselle	91-2 pds
Longueur de la taille	17 "
Longueur totale	46 "
Première mesure d'épaule	125-8 "
Deuxième mesure d'épaule	173-4 "
Mesure d'omoplate avec "allowance"	13 "

Tirez à angle droit les lignes A-E et A-T.

De A à B, 10 1-4 pouces.

De B à C, 3-4 pds.

De A à D, 17 pds.

De A à E, 46 pds.

Aux points B, C, D, E, tirez des perpendiculaires à la ligne A-E.

De B à G, 20 1-2 pds.

De G à H, 2 pds.

De H à J, 1-2 pds.



est de profondeur moyenne. Les revers mesurent 13-4 pds à l'entaille et 91-2 pds jusqu'au premier bouton. Le collet est couvert de velours et mesure 11-2 pds à l'entaille et 13-4 pds en arrière. Les bords sont à double piqure, 5-8 pds et les coutures sont rabattues et piquées pour s'assortir aux bords. Les poches ont des paties qui peuvent rester en dehors ou à l'intérieur. Les manches

Poitrine 38 "

Taille 34 "

Ces mesures sont prises pardessus le gilet, comme pour un veston, par conséquent, il faut ajouter: 3 pds aux mesures de poitrine, de taille et de hanches; 3-4 pds aux mesures de l'aisselle et d'omoplates, 1 pds, à la première mesure d'épaules et 1 1-2 pds à la deuxième mesure d'épaules

K est à mi-distance entre B et G.

De K à L, 31-2 pds.

Abaissez la perpendiculaire K-2.

Appliquez la mesure d'omoplate, plus 31-4 pds, 133-4 pds, de B à L et élevez la perpendiculaire L-6.

O est à mi-distance entre B et L.

De O à P, 11-2 pds.

Élevez la perpendiculaire P R.