

Le lavage fait, le conduit de l'oreille sera vidé de l'eau du lavage, asséché avec du coton hydrophile et on y fera une instillation :

Acide phénique 1 gr. 50
Glycérine neutre 30 grammes

Ou :

Eau oxygénée à 12 volumes, ou boriquée . . . 50 grammes.

Si la suppuration est peu abondante, sans faire de lavages, on peut prescrire des bains d'oreille. L'eau oxygénée est une des meilleures substances à employer. Elle amène à la surface du conduit toutes les matières muco-purulentes du fond. Boucher ensuite le conduit avec une mèche de gaze ou de coton hydrophile stérilisés.

Quand la suppuration commence à diminuer, restreindre le nombre des lavages : un par jour, puis un tous les deux jours. Les instillations seront continuées, mais les formules seront modifiées.

Acide borique q. s. p. saturer
Alcool à 90° 50 grammes

Ou :

Protargol 1 gramme
Eau distillée 10 à 20 —

Ou :

Nitrate d'argent 1 gramme
Eau distillée 20 —

3 à 6 gouttes seulement.

Plus tard, on supprimera lavages et instillations, et l'on prescrira des insufflations de poudre.

Acide borique porphyrisé . . . 20 grammes.

Ou :

Acide borique porphyrisé . . . 15 grammes
Salol pulvérisé 5 —