

VESTON DROIT A DEUX BOUTONS POUR YACHTING

L'étoffe représentée par notre gravure est une flanelle blanche. La longueur du veston pour un homme de stature moyenne (5 pieds 8 pouces) est de 30 1/2 pouces. Le veston est ample sur la poitrine et dessine la taille. Les épaules ont une largeur et un fini naturels. Les revers mesurent 1 1/2 pouce à l'entaille et 12 pouces jusqu'au premier bouton. Le collet mesure 1 3/8 pouce à l'entaille et 1 5/8 pouce en arrière. La poche extérieure de poitrine est finie par une bande; les poches inférieures sont rapportées et couvertes par des pattes. Les bords ont une simple pûdure et les coutures sont unies. Les manches sont finies par une imitation de manchette.

Les mesures sont les suivantes:

Mesure à l'aisselle	9 1/2 pces
Longueur à la taille	17 "
Longueur totale	30 1/2 "
Première mesure d'épaule	12 3/4 "
Deuxième mesure d'épaule	17 3/4 "
Mesure d'omoplate	13 "
Mesure de poitrine	38 "
Mesure de taille	34 "

Au point A, menez deux lignes à l'angle droit.

De A à B, mesure à l'aisselle, plus 1 4 pouce.

De A à C, 17 pouces.

De C à D, 6 pouces.

De A à E, 30 1/2 pouces.

Le point F est à mi-distance entre A et B.

Le point G est à mi-distance entre A et F.

Aux points G, F, B, C, D et E, menez des perpendiculaires à la ligne AE.

De C à H, 3 4 pouce.

Tirez la ligne FH et abaissez la perpendiculaire.

De J à I, 1 2 pouce.

De I à K, 19 pouces.

De K à L, 1 3 4 pouce.

De L à M, 1 2 pouce.

Le point N est à mi-distance entre I et K.

De N à P, 3 1 2 pouces.

Abaissez la perpendiculaire PQ.

Appliquez la mesure d'omoplate, 13 pouces de I à P et élevez la perpendiculaire.

Le point R est à mi-distance entre T et P.

De R à S, 1 1 4 pouce.

Au point S, élevez la perpendiculaire.

De S à T, 1 1 2 de la poitrine.

De S à Z, 1 2 pouce.

Au point Z, abaissez la perpendiculaire.

De A à V, 7 pouces.

De V à W, 1 1 2 pouce.

Tirez la ligne AW.

De A à X, 1 6 de la poitrine.

Élevez la perpendiculaire XY, et formez le dos tel qu'indiqué.

De Q à 2, 1 2 de la mesure de taille.

Le point 4 est à mi-distance entre P et L.

Tirez la ligne 3-4-5.

De A à Y et de P à 5, première mesure d'épaule, plus 3 4 pouce.

Tirez la ligne 5V.

De 5 à 6, 3 8 pouce de moins que de Y à U.

De P à O, 1 4 pouce.

Formez l'épaule et l'emmanchure.

Au point 5, menez la perpendiculaire à la ligne 3-4.


Élevez la perpendiculaire 18-19.

Tirez la ligne 19-17-20.

Formez le côté et le bas du devant et finissez.

Les femmes reviennent aux voilettes en net de Bruxelles. On les porte avec des toques ajustées, et leurs mailles sont très larges. Beaucoup de personnes disent que ces voilettes sont nuisibles à la vue; mais elles sont populaires et seront portées.

Une des lois de la nature veut que plus une charge est pesante, plus grand soit



Tirez la ligne 2M-7.

De 7 à 8, 1 6 de la mesure de poitrine.

De 5 à 9, 1 8 de la mesure de poitrine.

Tirez la ligne 9-8 et formez la gorge.

De M à 10, 1 1 4 pouce.

De 2 à 11, 1 pouce.

De 11 à 12, même distance.

Placez l'équerre aux points Q et 12 et abaissez la perpendiculaire, qui donne les points 13 et 21.

De 21 à 22, 1 2 pouce de moins que le 1 6 de la mesure de poitrine.

De 13 à 14, 3 1 2 pouces.

De 15 à 16 et de 14 à 17, mesure du siège.

De 17 à 18, 2 pouces.

l'effort nécessaire pour la déplacer. Une des lois du commerce veut que plus les affaires sont inactives, plus grand soit l'effort nécessaire pour obtenir la clientèle. Diminuez l'effort et la charge ne bougera pas—la clientèle ne viendra pas. Augmentez l'effort et la charge se déplacera plus vite—la clientèle viendra plus vite. C'est une loi invariable—une loi de cause à effet. Vous ne pouvez y échapper—sans en souffrir. Votre commerce souffrira, vous souffrirez vous-même, si vous ne faites pas les plus grands efforts quand les affaires ont le moins d'activité.