

Il peut y avoir propagation directe de l'inflammation, par extension, à la muqueuse du corps et de là aux annexes avec périmérite ou paramérite.

Le système lymphatique, bien étudié dernièrement par Poirier dans ses ramifications et son influence dans les inflammations de l'utérus, des annexes et du péritoine pelvien, peut servir de voie de transmission aux éléments morbides cantonnés sur la muqueuse du col.

Que l'affection locale soit due à l'action du gonocoque, du staphylocoque ou du streptocoque, ces produits pathogènes ou leurs sécrétions peuvent aller infecter des organes relativement éloignés.

Ainsi l'endomérite du corps, la salpingite, l'ovarite, la péritonite et la paramérite peuvent être comprises dans les complications de l'endomérite cervicale chronique.

Enfin nous nommons les déviations diverses du corps utérin dont l'inflammation du col et l'affaiblissement consécutif de la fibre musculaire et des ligaments avoisinants (utéro et vésico-sacrés) peuvent constituer la première étape.

### III

Nous arrivons maintenant à la technique opératoire.

Nous commencerons d'abord par définir l'opération de Schröder.

“L'amputation sous-vaginale du col selon Schröder consiste dans l'excision, en forme de coin, d'une étendue variable de la muqueuse cervicale et du stroma sous-jacent, excision immédiatement suivie de résection anaplastique de l'organe.” (R. PEIT.)

Elle permet d'enlever la muqueuse jusqu'aux limites du mal et de restituer au col sa forme normale.

Les soins préliminaires consistent à pratiquer la désinfection du vagin durant quelque jours avant l'opération. On se sert le plus souvent d'injections au sublimé suivies de tamponnements à la gaze iodoformée. On fait deux pansements par jour, soir et matin. Il est bon préalablement, surtout dans les cols très durs, de dilater l'orifice au moyen de laminaires d'éponges. Les laminaires sont préférables, et une ou deux laminaires dans les vingt-quatre heures qui précèdent l'opération suffisent généralement.

Ces précautions ayant été prises, la malade sous le chloroforme est placée sur la table à opérations.

*Personnel et instruments.*— On a besoin de quatre aides. Un pour l'anesthésie. Deux autres pour aider l'opérateur sur le champ opératoire. Un quatrième pour les aiguilles et les instruments.

Voici à peu de choses près la liste des instruments nécessaires à l'opération :

Une valve de Fritsch pour l'irrigation continue. Une valve de Simon pour abaisser le périnée. Deux écarteurs étroits et longs. Deux pinces à abaissement. Une grande pince à dissection à