

LA MODE MASCULINE

MANTEAU MILITAIRE DE SERVICE, POUR OFFICIER

Les mesures sont comme suit :

Profondeur de l'emmanchure.....	9	pouces
Longueur de la taille.....	16½	pouces
Pleine longueur.....	28	pouces
Ceinture.....	12½	pouces
Hanche.....	40	pouces
Dessus de l'épaule.....	17½	pouces
Blade net.....	11	pouces
Poitrine.....	38	pouces
Taille.....	34	pouces

M est le mi-chemin entre 1 et 15; de M à N il y a 1¼ pouce; élevez une perpendiculaire de N.

De A à 8, il y a 6½ pouces, de 8 à 9, il y a 1½ pouce; tirez une ligne de A à 9; de A à 10, il y a 1-6 de poitrine.

Elevez une perpendiculaire de 10 pour définir 11; tirez une ligne de 11 à O; de O à R, il y a 1-6 de poitrine; de 2 à 5, il y a la même chose.

Tirez une ligne de 10 par 5 en bas, et formez le dos comme montré; de Q à 4, il y a 1¾ pouce; de 5 à 2 et de 4 à 31, il y a ¼ de la mesure nette de la taille; la distance de 31 à 5 est divisée en trois portions, dont deux-tiers sont pris entre 5 et 18 et 1-3 est pris entre 4 et 29.

De 32 à 20 il y a ¼ pouce; tirez une ligne de 18 par 20 en bas; de R à P, il y a ¾ pouce; de K à 27, il y a 1¼ pouce.

Abaissez une perpendiculaire de 27 pour définir 28; les points 13-19 sont recouverts de ¾ pouce chaque; tirez une ligne droite de 29 par 3 en bas, aussi de 4 par 19 et formez le côté et la partie de devant.

Le point T est le mi-chemin entre Q et S; le point U est le mi-chemin entre 15 et I; tirez une ligne de 3 par U en haut; de A à 11 et de 15 à V, il y a la mesure de la ceinture plus ¾ pouce; tirez une ligne de V à ½ pouce au-dessus de O.

De V à Z, il y a ¾ pouce de moins que de 11 à O; formez l'épaule et la profondeur de l'épaule; tirez une ligne de 6 par V en haut; de V à 23, il y a la même distance que de A à 11 sur la partie arrière.

Tirez une ligne de 23 à J; de 23 à Y, il y a 1-3 de poitrine plus 1 pouce; formez la gorge.

D'en arrière de 24 à X, il y a 3-8 pouce; maintenant ajoutez au devant gauche de J à 12, ¾ pouce; de S à 13, la même chose, et abaissez une perpendiculaire de 13. Ajoutez aussi le même ¾ pouce de X et formez le bord du devant.

De 16 à 17, il y a 1-12 de poitrine; de 18 à 21, il y a la même distance que de 5 à 7; formez la base de la partie de devant.


Les boutonnieres sont placées comme suit: de 17 en montant jusqu'au dernier bouton il y a 9½ pouces. Le bouton du haut est à environ 1 pouce de X. Divisez les boutonnieres en cinq et placez la poche d'en haut à niveau avec le second bouton et la poche du bas à niveau avec le dernier bouton.

Tirez une ligne du point W à 26 et coupez un V comme montré environ ¼ de pouce de chaque côté de cette ligne.

Le V supérieur frappera la poche à environ mi-chemin et le point inférieur sera parallèle avec le V supérieur.

Le V qui est coupé de la gorge varie selon la grosseur du cou. Si le cou est petit le V peut être augmenté; si la taille du cou est grande on prend un petit V.

—Nous avons eu le regret d'apprendre cette semaine, le décès de M. Pierre-Edouard Hervieux, chef de la publicité de la maison Lefebvre, Limitée, dont la disparition ne manquera pas de laisser un vide marqué parmi ses nombreux amis et connaissances.



Abaissez une perpendiculaire de A.

De A à B, il y a la profondeur de l'emmanchure; C est la longueur de la taille; de C à D, il y a 6 pouces; de A à E, il y a la pleine longueur; F est le mi-chemin entre A et B; G est le mi-chemin entre A et F; tirez une perpendiculaire de G, F, B, C, D et E.

De C à 2, il y a ¼ pouce; de E à 22 il y a la même chose; tirez une ligne droite de A à 2 et abaissez une perpendiculaire; de 1 à H il y a ½ poitrine; de H à I, il y a 1½ pouce; de I à J, il y a ¾ pouce; tirez une perpendiculaire en haut et en bas, de J; K est le mi-chemin entre 1 et H; de K à L, il y a 3½ pouces.

Abaissez une perpendiculaire de L pour définir Q; de 1 à 6, il y a la blade mesure nette; de 6 à 15, il y a 1½ pouce; élevez une perpendiculaire de 15; le point