

VESTON SAC NON CROISE A UN BOUTON

L'étoffe représentée est une serge rayée. La longueur pour un homme de stature moyenne (5 pieds 8 pouces) est de 30 1-2 pouces. Le veston est ample sur la poitrine et les épaules ont une largeur et un fini naturels.

La gorge est de profondeur moyenne. Les revers sont à demi en pointe et mesurent 1 3-4 pouce à l'entaille, et 14 pouces jusqu'à l'ouverture. Le collet mesure 1 3-8 pouce à l'entaille et 1 5-8 pouce en arrière. Il y a quatre poches extérieures rapportées, couvertes par des pattes. Les bords ont une pique simple rapprochée du bord et les coutures sont rabattues et piquées. Les manches sont finies par une manchette retournée et un bouton.

Le pantalon va en diminuant légèrement du haut jusqu'en bas, où il mesure 16 1-2 pouces; il a un rempli de 2 1-2 pouces.

Les mesures sont les suivantes:

Mesure à l'aisselle	9% pces.
Mesure à la taille	17 "
Longueur totale	30 1/2 "
1 ^e mesure d'épaule	12 1/2 "
2 ^e mesure d'épaule	17 1/2 "
Mesure d'omoplate	13 "
Poitrine	38 "
Taille	34 "
Hanches	40 "

Au point A, menez deux lignes à angle droit.

De A à B, mesure à l'aisselle plus 1 1-4 pouce.

De A à C, longueur à la taille plus 1-2 pouce.

De C à D, 6 pouces.

De A à E, 30 1-2 pouces.

Le point F est à mi-distance entre A et B.

Le point G est à mi-distance entre A et F.

Aux points G, F, B, C, D et E, menez des perpendiculaires à la ligne A E.

De C à H, 3 1-2 pouce.

Formez le centre du dos de F à H et en descendant.

De I à J, 3-4 pouce.

De J à K, 19 pouces.

De K à L, 1 3-4 pouce.

De L à M, 3-4 pouce.

Le point N est à mi-distance entre J et K.

De N à O, 3 1-2 pouces.

Abaissez la perpendiculaire O P.

Appliquez la mesure d'omoplate, 13 pces, de J à O et élevez la perpendiculaire.

De O à Q, 3-8 pouce.

Au point Q, élevez la perpendiculaire.

De I à X, moitié de la mesure d'omoplate plus 1 1-2 pouce.

Au point X, élevez et abaissez la perpendiculaire.

De X à Y, 1-12 de la poitrine.

De A à T, 1-6 de la poitrine.

De T à R, même distance.

De R à S, 1-12 de la poitrine.

Tirez la ligne A S qui détermine le point U.

U.

Tirez la ligne U V et formez le dos.

De P à 2, moitié de la taille, 34 pces.

Le point 3 est à mi-distance entre P et 2.

Le point 4 est à mi-distance entre O et L.

Tirez la ligne 3-4-5.

De 5 à 8, 1-4 pouce de moins que 1-8 de la poitrine.

Formez la gorge.

De M à 9, 1 pouce.

De 2 à 10, même distance.


De 10 à 11, 1 pouce.

Placez l'équerre aux points P et 11 et abaissez la perpendiculaire.

De 13 à 12, 1-2 pouce de moins que 1-6 de la poitrine.

De 14 à 15, 3 1-2 pouces.

De 16 à 17 et de 15 à 18, mesure du siège plus 3-4 pouce.



De A à U et de O à 5, première mesure d'épaule plus 3-4 pouce.
Tirez la ligne 5-G.

De 5 à 6, 1-2 pouce de moins que de U à W.

Formez l'épaule et l'emmanchure.

Au point 5, menez la perpendiculaire à la ligne 3-4.

De 5 à 7, 1 1-6 de la poitrine.

Menez une ligne arrondie de 7 à M.

De 7 jusqu'à l'entaille, 1-6 de la poitrine plus 1-2 pouce.

De 18 à 19, 2 pces.

Élevez la perpendiculaire 19-20.

Tirez la ligne 20-18-21 et formez le côté du devant.

De 20 à 21, même distance que de 20 à Z.

Formez le bord, le bas du devant et finissez.

Enfermez vos soucis de bureau dans votre place d'affaires pendant la nuit. Il pourrait arriver que le lendemain matin ils aient disparu.