


VESTON SAC A QUATRE BOUTONS.

L'étoffe figurée par notre gravure est une cheviotte de fantaisie. Le dos pincé à la taille a une longueur de 30½ pouces pour un homme de stature moyenne (5 pieds 8 pouces); la fente du milieu qui a 9 pouces de long, est bordée d'une bande étroite. Les épaules tombent naturellement et ne sont pas rembourrées. Les devants sont confectionnés souples; le col est de hauteur moyenne. Les revers ont 13½ pouces à l'échancrure et 8½ pouces à hauteur du premier bouton. Les poches inférieures ont des pattes qui peuvent être rentrées ou sorties. La poche de poitrine est bordée. La piqûre simple des bords est à environ ¼ de pouce. Les manches sont terminées par une fente fermée par trois boutons. Le gilet fermant haut est à un rang de boutons, à 11 pouces à l'ouverture et 26 pouces de longueur totale. Les devants ferment avec cinq boutons. Le pantalon tombe naturellement et est plutôt court; ses largeurs sont de 19 pouces au genou et 16 pouces en bas.

Les mesures sont les suivantes:

Mesure à l'aisselle	92	pouces
Longueur à la taille	17	"
Longueur totale	30½	"
1ère mesure d'épaule	12½	"
2ème mesure d'épaule	17½	"
Mesure d'omoplate (y compris 1½ pouce pour la confection)	13	"
Poitrine	38	"
Taille	34	"
Hanches	40	"



Au point A, tirez deux lignes à angle droit.

De A à B, mesure à l'aisselle, plus ½ pouce; G marque la longueur de la taille; de C à D, 6 pouces; de A à E, 30½ pou-

ces; F est à égale distance entre A et B. De B à G, 1/3 du tour de poitrine, plus ½ pouce. Elevez des perpendiculaires des points G, B, C, D et E à la ligne AE. De C à H, 1 pouce; formez le centre du dos de F à H et de H menez une parallèle à CE. De I à J, 19 pouces; de J à K, 1½ pouce; de K à L, ¾ pouce; M est à mi-distance entre I et J; de M à N, 3½ pouces. Elevez et abaissez la perpendiculaire du point N.


Le point R est à égale distance entre I et N. De R à Q, 1¼ pouce; elevez la perpendiculaire au point Q. De Q à W, 1/12 du tour de poitrine; de H à P, 1/3 du tour de poitrine. Abaissez la perpendiculaire du point P.

De A à S, 6½ pouces. De S à T, 1½ pouce. Tirez la ligne AT. De A à U, 1/6 du tour de poitrine. Elevez la perpendiculaire UV. Tirez une ligne de VX et formez le dos. De O à Y, ½ mesure de taille; de Y à 8, 1¼ pouce. Le point Z est à égale distance de O et de Y. Le point 1 est à égale distance de N et de K. Tirez la ligne Z-1 et prolongez-la pour déterminer le point 2. De A à V et de N à 2, mesure de l'aisselle, plus 1 pouce. Tirez la ligne 2-G. De 2 à 3, ¾ pouce de moins que de V à X. De 3 à 9, ½ pouce. Formez l'épaule et l'emmanchure.

Elevez la perpendiculaire du point 2 à la ligne Z-1-2. Tirez la ligne YL et prolongez-la pour déterminer le point 4. De 4 à 5, 1/6 de la mesure de poitrine; de 2 à 6, ¼ de la mesure de poitrine. Tirez la ligne 6-5 et formez la gorge. De L à 7, 1¼ pouce. Formez le bord du devant.

De Y à 12, même distance que de L à J, c'est-à-dire 2¼ pouces; abaissez la perpendiculaire 12-13. De 19 à 15 et de 13 à 16, mesure des hanches. De 16 à 14, 2 pouces; abaissez la perpendiculaire 14-17. Tirez la ligne 17-16 et formez le côté du devant.

De 17 à 20, même distance que de P à 18. De 10 à 11, 1/6 de la mesure de poitrine, moins ½ pouce. Terminez le veston.



Mesurez la circonférence de l'emmanchure et procédez de la manière suivante: