

arrière dessine légèrement le dos et a une fente centrale de 14 pouces. Les poches inférieures ont des pattes qui peuvent rentrer ou sortir. La poche de poitrine est finie par une bande. Les bords ont une simple piqure à 1-4 pouce, et les manches sont finies par une imitation de manchettes sans boutons.

Les mesures sont les suivantes:

Mesure à l'aisselle	9½ pouces
Longueur à la taille	17 "
Longueur totale	44 "
Première mesure d'épaule	12½ "
Deuxième mesure d'épaule	17½ "
Mesure d'omoplate	13 "
Poitrine	38 "
Taille	34 "
Hanches	40 "

Au point A, menez deux lignes à angle droit.

De A à B, mesure à l'aisselle, plus 1-4 pouce.

De B à I, 3-4 pouce.

De A à C, longueur à la taille, plus 1 pouce.

De C à D, 6 pouces.

De A à E, longueur totale.

Le point F est à mi-distance entre A et I.

De B à G, 1-3 de la poitrine.

Aux points G, F, B, C, D et E, menez des perpendiculaires à la ligne AE.

De C à 20, 1-2 pouce.

Formez la couture centrale du dos, de F à 20 et en descendant jusqu'à E.

De la ligne courbe en dedans de B jusqu'au point 23, 1 1-2 pouce.

De 23 à H, 19 pouces.

De H à I, 1 3-4 pouce.

De I à J, 1-2 pouce.

Le point K est à mi-distance entre 23 et H.

De K à L, 3 1-2 pouces.

Abaissez la perpendiculaire LM.

Appliquez la mesure d'omoplate, 13 pouces, de 23 à L et élevez la perpendiculaire.

De L à 2, 1-3 de la distance entre B et 23, c'est à dire 1-2 pouce.

Le point N est à mi-distance entre B et 2.

De N à O, 1 1-4 pouce.

Au point O, élevez la perpendiculaire.

De la ligne inférieure de poitrine au point P, 1-12 de la poitrine.

De O à 3, 1-4 pouce.

Au point 3 abaissez la perpendiculaire

De A à 4, 6 1-2 pouces.

De 4 à 5 1 1-2 pouce.

Tirez la ligne A5.

De A à Q, 1-6 de la poitrine.

Élevez la perpendiculaire QR.

De 6 à 7, 1-4 pouce.

Tirez la ligne RT et formez le dos.

De N à S, 1-2 de la taille, 34 pouces.

Au point S, abaissez la perpendiculaire.

Le point T est à mi-distance entre M et S.

Le point U est à mi-distance entre L et I.

Tirez la ligne TUV.

De A à R et de L à V, première mesure d'épaule, plus 3-4 pouce.

Tirez la ligne VG.

De V à W, 3-8 pouce de moins que de R à 7.

Formez l'épaule et l'emmanchure.

Au point V, menez la perpendiculaire à la ligne TU.

Placez l'équerre aux points S et J et élevez la perpendiculaire, qui détermine

De 12 à 13, 1 1-2 pouce.


De 14 à 13 et de 11 à 15, mesure des hanches.

De 15 à 16, 2 pouces.

Élevez la perpendiculaire 16-17.

Tirez la ligne 17-15-21.

De 18 à 19, 1-6 de la poitrine moins 1-2 pouce.



le point X.

De X à Y, 1-6 de la poitrine.

De V à Z, 1-8 de la poitrine.

Tirez la ligne ZY et formez la gorge.

De J à 8, 1 3-4 pouce.

De S à 9, 1 1-2 pouce.

Formez le bord du devant de 8 à 9 en descendant.

De 10 à 11, 4 pouces.

Formez la couture de côté, le bord du devant et finissez.

Il est rumeur que le C. P. R. va construire une nouvelle ligne de Smiths Falls à Toronto; on prétend que les travaux d'exploration sont déjà faits entre Toronto et Belleville.