

# CATHETERISME EVACUATEUR DE L'URETRE CHEZ L'HOMME

Memento du praticien. "L'asepsie la plus rigoureuse est indispensable pour tout cathétérisme."

| OBJETS ET INSTRUMENTS<br>NÉCESSAIRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TECHNIQUE DU CATHÉTÉRISME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INCIDENTS, ACCIDENTS.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sondes en caoutchouc n <sup>os</sup> 15, 16, 17 ou 18 ou encore :                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Malade couché horizontalement sur le dos ; tête légèrement relevée ; jambes fléchies et écartées, un coussin soulevant le siège ne dépassant pas en bas le pli cruro-fessier, un bassin entre les jambes couvertes.</p> <p>Médecin debout au côté droit du malade, ayant à sa droite la table où tout est préparé</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>A l'entrée du canal, la sonde s'arrête dans la fosse naviculaire ; il faut retirer légèrement la sonde, la pousser à nouveau.</p>                                                                                                                                                    |
| Sondes en gomme à bout olivaire de même calibre.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Spasme du canal.</i>—Une introduction trop rapide ou trop brusque peut déterminer un spasme du canal urétral qui s'oppose à la pénétration plus profonde ; il faut maintenir sans effort l'instrument immobile appuyé contre l'obstacle : le passage deviendra bientôt libre.</p> |
| Sondes en gomme à bécquille n <sup>os</sup> 14, 16, 18, à angles variés.                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Dispositif général.</b></p> <p>A. Préparatifs.</p> <p>Lavage des mains du médecin : eau tiède chaude, savon, alcool.</p> <p>Désinfection du gland et de l'orifice urétral par un lavage à l'eau chaude et au savon ; puis lavage à l'aide d'une seringue ou d'un bocal laveur de la partie intérieure de l'urètre ; pousser doucement quelques grammes de liquide et laisser sortir ; s'il s'agit d'un bocal, le mettre à 2 pieds au-dessus du plan du lit.</p> <p>Faire passer la verge à travers un orifice créé dans une compresse stérile.</p> <p>Lubrification de la sonde sur toute sa longueur.</p> | <p><i>Spasme du canal.</i>—Une introduction trop rapide ou trop brusque peut déterminer un spasme du canal urétral qui s'oppose à la pénétration plus profonde ; il faut maintenir sans effort l'instrument immobile appuyé contre l'obstacle : le passage deviendra bientôt libre.</p> |
| Les sondes devront être stérilisées, soit par l'ébullition dans l'eau additionnée de carbonate de soude, procédé excellent pour les sondes de caoutchouc, moins bon pour les sondes en gomme ; soit par le passage à l'autoclave à 120° après lubrification de la sonde avec de la glycérine ou avec immersion dans une solution de sel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Lorsque la prostate est hypertrophiée, il est souvent nécessaire d'enfoncer la sonde presque tout entière avant que l'urine ne s'écoule.</p>                                                                                                                                         |