


LA MODE MASCULINE

LE VESTON SAC A DEUX BOUTONS

(avec dos à plis et ceinture)

Les mesures sont comme suit:—

Emmanchures . . . 9 pouces	Blade avec 11½ pouce ad-
Longueur de la	dition nels
taille 16 pouces	pour façon . . . 12½ pes.
Pleine longueur 30 pouces	Poitrine 36 pouces
Strap 12 pouces	Taille 32 pouces
Dessus de l'6-	Hanches 38 pouces
paule 17 pouces	



Tirez une perpendiculaire en bas du point A.

De A à B il y a la profondeur de l'emmanchure plus ¼ de pouce; C est la longueur de la taille; de C à D il y a 6 pouces; de A à E il y a la pleine longueur; F est le mi-chemin entre A et B; G est le mi-chemin entre A et F; tirez une perpendiculaire de G, B, C, D et E.

De C à 2, il y a ¾ pouce; de E à 22, il y a la même distance; formez le dos de F à 2 et de 2 à 22; de 1 à H il y a ½ poitrine; de H à I il y a 1¾ pouce; de I à J il y a ¾ pouce; K est le mi-chemin entre 1 et H.

De K à L il y a 3¾ pouces: tirez une perpendiculaire en bas de L pour définir le point Q; appliquez la mesure plate plus un extra de ¼ pouce de 1 à L et tirez une perpendiculaire en haut; le point M est le mi-chemin entre 1 et L; de M à N il y a 1¼ pouce; élevez une perpendiculaire de N; de N à P il y a 1-12 de poitrine.

De 22 à 7 il y a la même distance que de 1 à N; placez le bord droit au point 7-M et tirez une ligne jusqu'à 5;

de A à 8, il y a 6⅜ pouces; de 8 à 9 il y a 1½ pouce: tirez une ligne de A à 9.

De A à 10 il y a ¼ de blade; dans ce cas 3⅜ de pouce; tirez une perpendiculaire de 10 pour définir le point 11; tirez une ligne de 11 à O et formez le dos; de Q à S il y a ½ taille moins ¼ pouce; le point T est le mi-chemin entre Q et S.

Le point U est le mi-chemin entre 4 et I; tirez une ligne de T en passant par U et en montant; de A à 11 et de L à V il y a la mesure de la strap plus ¾ pouce; tirez une ligne de V à ¼ pouce au-dessus de O; de V à Z il y a ⅜ pouce de moins que de 11 à O; formez l'épaule et l'emmanchure.

Tirez une perpendiculaire de V par la ligne T-U; de V à W il y a 1-6 de poitrine plus 1 pouce; tracez une courbe de W à J; de W à X il y a 1-6 de poitrine moins ¼ pouce; de V à Y il y a ⅛ de poitrine moins ½ pouce; tirez une ligne de Y à X et formez la gorge.

De J à 12 il y a 1 pouce; de S à 13 il y a la même distance; de Q à R il y a ¾ pouce; placez la perpendiculaire à R-13 et tirez en bas. Ceci situe le point 16; de 16 à 17 il y a ⅛ de poitrine; de 13 en arrière jusqu'à 14 il y a 3 pouces; de 25 à 15 il y a la même distance; de 19 à 13 et de 15 à 20 il y a la mesure du siège.

De 5 à 2 et de 14 à 18 il y a la mesure nette de la taille; le 18 à 24 il y a 1¼ pouce; formez le côté de devant ou coupez la partie d'arrière et formez le côté de devant avec l'arrière; de 24 à 21 il y a la même distance que de 5 à 7; formez le bord de devant, le bas de devant et finissez.

OUATE EN PAQUETS

Garantie exempte de fils et autres matières étrangères inertes.

OUATE DE COTON :

"NORTH STAR"

"CRESCENT"

"PEARL"

La qualité, pour cette saison, est encore meilleure que jamais. C'est la meilleure pour le prix. Fabriquée avec du bon coton pur—pas de déchets. Demandez la Ouate en paquets "North Star", "Crescent", et "Pearl."