

PRÉPARATION DU BAIN D'ARGENT.

Eau filtrée	8 oz
Nitrate d'argent	$\frac{1}{2}$ oz

Faites dissoudre votre argent dans les huit onces d'eau ; prenez les deux tiers de votre solution et ajoutez-y de l'ammoniaque liquide ; premièrement votre solution deviendra brune, elle passera au brun foncé et l'addition de quelques gouttes d'ammoniaque le remettra claire, vous ajouterez le tiers que vous avez omis et vous filtrerez pour vous en servir en l'appliquant sur le papier comme suit :

Vous prenez un morceau de coton, vous versez une quantité suffisante de votre solution d'argent sur une feuille de papier que vous avez salé et avec votre morceau de coton vous l'étendez en tous sens. Vous la suspendez dans une pièce obscure pour la faire sécher.

— Votre papier étant sec, vous le porterez à imprimer. Enlevez la planchette postérieure des châssis, nettoyez bien la glace et après l'avoir remise en place, posez dans le cadre l'épreuve négative, la face impressionnée en dessus. Recouvrez-la d'une feuille de papier préparée en — mettant la face préparée de la feuille en contact avec la négative, fermez le châssis, et exposez-le à une vive lumière. L'opération marche très-rapidement lorsque la négative n'est pas trop forte.

En été, par un beau soleil, il faut examiner l'épreuve après quatre ou cinq minutes d'exposition. Pour cela vous porterez le châssis dans le laboratoire ou dans un