

Il faut donc traiter ces fistules. Le traitement préventif consiste à ouvrir l'abcès le plus tôt possible; J.-L. Petit donnait le conseil, afin de mettre sa responsabilité à couvert, de prévenir le malade, avant l'intervention, de la possibilité de l'écoulement de l'urine par l'incision périnéale.

Lorsque la fistule est constituée, c'est directement à elle que doit s'adresser le traitement. Après guérison de la blennorrhagie, on pourrait, à la rigueur, avoir recours à la sonde à demeure et à la cautérisation du trajet. Cette méthode thérapeutique échoue fréquemment.

Le mieux est de fendre le trajet jusqu'à l'urèthre; de disséquer en totalité la paroi du trajet fistuleux; on se trouve alors en présence d'une plaie cruentée, nette, que l'on réunit très exactement à l'aide de la suture enchevillée: la sonde à demeure est de rigueur. Si la chaudepisse est guérie et que le foyer soit aseptique, les chances de guérison sont grandes. Mais il faut bien savoir que ces fistulettes uréthrales sont beaucoup plus difficiles à guérir que les grandes pertes de substance.

N. B. — La ligne de conduite précédemment indiquée a été suivie. La guérison s'est rapidement produite.

Sur un procédé pratique permettant d'enlever avec facilité les appareils plâtrés, Dr L. GIGLI. — On sait combien est désagréable, pour le médecin aussi bien que pour le malade, la manœuvre pénible et malpropre qui consiste à enlever un appareil plâtré ou salicaté. Or, un confrère italien, M. le docteur L. Gigli, indique un procédé fort simple qui rend cette besogne on ne peut plus facile, et dans lequel on a recours, pour couper la couche de plâtre, à un fil d'acier à surface rugueuse (fil scie dont certains chirurgiens se servent avec avantage pour diviser les os). L'emploi de ce procédé est surtout commode lorsque l'appareil plâtré a été appliqué de façon à rendre facile l'introduction du fil d'acier sous la couche de plâtre.

Voici comment notre confrère conseille de procéder à cet effet:

Avant d'enrouler sur le membre la bande imprégnée de plâtre, on applique le bandage ouaté ordinaire, recouvert d'une couche de papier parcheminé préalablement mouillée puis bien exprimée, au-dessous de laquelle on dispose dans la direction suivant laquelle on sciera plus tard l'appareil, un gros fil ordinaire destiné à servir de guide au fil d'acier et enduit de vaseline pour l'empêcher d'adhérer, au niveau de ses points d'émergence, à la couche de plâtre. Ceci fait, on enroule la bande plâtrée en ayant soin de laisser libres les extrémités du fil-guide. On prend encore la précaution de nouer ensemble les deux bouts de ce fil et de recouvrir l'appareil, après solidification, d'une bande de tarlatane ordinaire.

Lorsqu'il s'agit de défaire l'appareil, on ôte la bande qui le recouvre, on dénoue le fil-guide, on attache à l'une de ses extrémités le