d'autre part, j'ai toujours vu les hommes de 80 kilogrammes supporter sans inconvénient une dose double. Entre ces deux points extrêmes on graduera: pour 60 kilogr. 0,06, pour 70 kilogr. 0,07, et de 70 à 80 kilogrammes on donnera de 0,07 à 0,10 centigrammes en se basant sur les conditions de résistance individuelle. Telle est la formule que j'ai établie en 1894, et toujours depuis mise en pratique. Nombre de syphiligraphes, en tête desquels j'ai le plaisir de compter le professeur Scarenzio, de Vecchi et Gross (de San-Francisco), ont bien voulu l'approuver et s'y conformer.

Le lieu de la piqure n'est pas non plus immuable. Le bras fut abandonné après les premières tentatives de l'école de Pavie, et l'on a successivement prôné tous les points de la fosse iliaque externe, sans compter l'espace retro-trochantérien. Se tenir à 3 ou 4 centimètres de la crète iliaque, se rapprocher de la ligne médiane sont de bons pré-Mais surtout qu'on oublie pas qu'il faut piquer profondément, avec de longues aiguilles de 4 à 6 centimètres, des aiguilles, non de platine iridié, mais d'acier, finies et flexibles comme un bon fleuret ; car il faut effectuer le dépôt en pleines masses musculaires! C'est là ure précaution indispensable, faute de quoi on s'exposerait à voir l'inflammation se produire, avec 'empâtement et parlois ulcération du tégument. Dans ce rtains cas, soit pour êtrs sûr de ne compromettre la marche, soit pour me rapprocher du foyer morbide, notamment dans les chancres de la mamelle, j'ai atilisé les fosses sus et sous-capilaires qui peuvent être considérées comme un véritable lieu d'élection.

Jadis je ne faisais jamais une injection sans que la seringue ait été purifiée par l'ébullition prolongée, seringue et aiguilles bien entendu, sans que la peau du malade ait été l'objet de la toilette spéciale bien connu de tous les chirurgiens (savon, sublimé, éther). Aujourd'hui, dédaignant les seringues à piston d'amiante ou de sureau, je