Les autorités,—le conseil d'agriculture, je suppose,—de vraient voir à ce que des circulaires soient envoyées dans chaque localité, recommandant la destruction immédiate par le feu de tout animal charbonneux. Il faut se mettre à l'œuvre, guetter les travaux de la science, et mettre en pratique sans hésitation ses commandements.

Je profiterai de l'occasion qui se présente tout naturellemes au sujet de ces expériences, pour dire un mot du charbon tant au point de vue patho-génique que thérapeutique. La pustelle maligne est si souvent désespérante qu'il faut signaler sans retard les différents points de vue nouveaux auxquels il faut se placer d'une manière rationelle, pour pouvoir espérer me triomphe sur cette terrible maladie.

Ce qui constitue la bacteridie est bien la lacterie, c'est adin, le développement d'un germe qui empoisonne l'organisme pr

un travail prolifique prompt.

Or, nous devons viser à la lestruction de ce germe qui estitue l'empoisonnement. Les caustiques ordinaires jusqu'il ont été les seuls agents destructeurs de la pustule que la thémperatique inquiète et hésitante nous conseille contre elle.

Les notions nouvelles sur la nature de cette maladie et de nouveaux agents médicamenteux ont fait penser à un nouveaux

traitement.

En effet, n'existe t-il pas de substances qui détruisent la mation des germes, qui détruisent le germe lui-même? Le caustique a bien ce but, mais l'atteint-il aussi sûrement qu'il est nécessaire? Non.

L'on sait que certains désinfectants agissent par la desime tion des germes qui se développent dans les substances sant comme infectants. Pourquoi l'acide carbolique, qua agit de cette manière, ne jouerait-il pas le même rôle designatule?

Destruction donc de l'élément virulent.

Injectior hypodermique de l'acide carbolique pur dans la vésicule elle-même; injection de l'acide carbolique dilué, solition forte. dans la zône voisine de la pustule; injection l'acide carbolique dilué, solution faible, dans toute l'étende des tissus œdémateux.

Un auteur conseille en place de l'acide carbolique l'iodeins et extra:

Iode pulv.....grs V Aqua......b i

Ajoutez iode pot. grs X pour empêcher la précipitation de l'intérieur.