

3. Dans la barre d'outils Gestion des ressources, cliquez sur le bouton Atteindre la surutilisation suivante.
4. Apportez les modifications nécessaires.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour toutes les surutilisations de ressources.

Pour résoudre des surutilisations de ressources avec l'Audit des ressources

1. Dans le volet supérieur d'un affichage combiné, activez un affichage de tâches.
2. Dans le volet inférieur d'un affichage combiné, activez un affichage de ressource.
3. Dans le volet supérieur, choisissez une tâche dont vous souhaitez auditer une des ressources.
4. Dans le volet inférieur, sélectionnez la ressource à auditer.
5. Dans le menu Outil, choisissez Audit des ressources.
6. Dans la boîte de dialogue Audit des ressources, cliquez sur Auditer maintenant.
7. Dans la boîte de dialogue Auditer maintenant, activez le bouton Ressources sélectionnées.
8. Cliquez sur OK.
9. Répétez les étapes 3 à 8 pour toutes les ressources que vous souhaitez auditer.

Pour identifier le chemin critique

1. Dans la barre Affichage, cliquez sur Plus d'affichages .
2. Dans la boîte de dialogue Plus d'affichages, liste des affichages, sélectionnez Gantt relatif aux marges.
ou
2. Dans la boîte de dialogue Plus d'affichage, liste Affichages, sélectionnez Gantt suivi.
3. Cliquez sur Appliquer.

Pour réduire le chemin critique

1. Identifiez et sélectionnez la tâche critique que vous voulez modifier.
2. Apportez les changements nécessaires.

Pour utiliser la boîte de dialogue Imprimer

1. Dans le menu Fichier, choisissez Imprimer
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cochez les options.
3. Cliquez sur OK.

Pour utiliser l'Aperçu avant impression

1. Dans le menu Fichier, choisissez Aperçu avant impression
ou
1. Dans la barre d'outils Standard, cliquez sur le bouton Aperçu avant impression.

Pour agrandir (zoom avant) et réduire (zoom arrière) l'Aperçu du projet.

1. Dans la fenêtre Aperçu avant impression, cliquez sur une zone du projet.
2. À votre guise, déplacez-vous vers d'autres zones du projet.
3. Dans la fenêtre Aperçu avant impression, cliquez sur une zone du projet une nouvelle fois pour rétablir la taille de la page.